

# Přizpůsobení klienta webovému prohlížeči

Na dokumentu se pracuje!

- Chcete-li zajistit, aby se zaměstnanci mohli snadno dostat na stránku portálu webového klienta při přihlášení bez dalších kroků, můžete nastavit domovskou stránku prohlížeče na výchozí nastavení pro webový klient.

## Nastavení webového klienta jako domovské stránky v prohlížeči Chrome

1. V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na nabídku Chrome.
2. Vyberte možnost „**Nastavení**“.
3. V části Spuštění při spuštění vyberte možnost Otevřít určitou stránku nebo skupinu stránek.
4. Klikněte na odkaz Nastavit stránky.
5. Do pole Zadat adresu URL zadejte <https://localhost/eg/staff/> a klikněte na „**OK**“.

## Nastavení webového klienta jako domovské stránky ve Firefoxu

1. V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na tlačítko nabídky.
2. Klepněte na tlačítko „**Možnosti**“.
3. V rozbalovací nabídce Když spustí aplikace Firefox: vyberte možnost „**Zobrazit mojí domovskou stránku**“.
4. Do pole „**Domovská stránka**“ přidejte <https://localhost/eg/staff/> a klepněte na tlačítko „**OK**“.

## Vypnutí tiskových záhlaví a zápatí ve Firefoxu

- Pokud nepoužíváte Hatch pro tisk, pravděpodobně budete chtít konfigurovat váš prohlížeč tak, aby Firefox nepřidával hlavičky a zápatí na položky vytištěné na určitých tiskárnách. Pokud například tisknete štítky páteře, pravděpodobně nebudete chtít, aby Firefox přidal datum nebo URL do okrajů vašeho štítku.

- Tyto záhlaví a zápatí můžete vypnout pomocí následujících kroků:

1. V nabídce Firefox klepněte na tlačítko „**Tisk**“.
2. Klikněte na „**Náhledu tisku**“.
3. Klepněte na tlačítko Page Setup ....
4. Přejděte na kartu „**Okraje a Záhlaví / zápatí**“.
5. Ujistěte se, že jsou všechny rozbalovací nabídky nastaveny na -blank-.

- Pokud chcete tyto záhlaví a zápatí vypnout pouze pro určitou tiskárnu, použijte tyto kroky:

1. Na panelu adresy Firefox zadejte asi: config.
2. Zobrazí-li se varování, klikněte na možnost „**Přijímám riziko**“.

3. Zadejte text `print_header` do vyhledávacího pole této obrazovky.
4. Klikněte na příslušné položky `print_headerleft`, `print_headerright` a `print_headercenter` v mřížce.
5. Chcete-li toto nastavení odstranit, klikněte na tlačítko „**OK**“.
6. Zadejte `print_footer` do vyhledávacího pole obrazovky a opakujte tyto kroky pro nastavení zápatí.

## Vypnutí tiskových záhlaví a zápatí v prohlížeči Chrome

- Pokud nepoužíváte Hatch pro tisk, pravděpodobně budete chtít konfigurovat váš prohlížeč tak, aby Chrome nepřidával hlavičky a zápatí na položky vytištěné na určitých tiskárnách. Pokud například tisknete štítky páteře, pravděpodobně nechcete, aby Chrome přidal datum nebo URL do okrajů štítku.
- Tyto záhlaví a zápatí můžete vypnout pomocí následujících kroků:
  1. V nabídce Chrome klepněte na tlačítko „**Tisk**“
  2. Otevřete obrazovku „**Náhledu tisku**“.
  3. Klikněte na „**Další nastavení**“.
  4. Zrušte zaškrtnutí záhlaví a zápatí.

From:  
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:  
[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/uisk:prizpusobeni\\_klienta\\_webovemu\\_prohlizeci?rev=1544353097](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/uisk:prizpusobeni_klienta_webovemu_prohlizeci?rev=1544353097)

Last update: 2018/12/09 11:58

