
Tisk čárových kódů a průkazů Knihovny Jabok

Čárové kódy

Skrip pro tisk je na serveru Debora v adresáři /d/prac/ean/orig/dx

Komentář k úpravě skriptu (viz obr):

- číslo prvního kódu viz řádek v oddílu Parameters, číslo za st= znamená číslo prvního kódu (ve skriptu po něm po něm následuje # start No of label)
- počet stránek viz řádek začínající max= (číslo za max= znamená počet stran), poté následuje vysvětlivka # End No of stheets
- po dokončení práce poznamenat do skriptu poslední tištěný kód a nejlépe i nastavit číslo prvního kódu pro další tisk.



Vkládání etiket do tiskárny:

Pro tiskárnu Samsung scx-4200 vkládat etikety stranou určenou k potisku směrem dolů.

Etikety: 70 x 36 mm (2400 etiket na 100 listech)

Průkazy


Skript pro tisk průkazů na serveru Debora v adresáři /d/prac/ean/orig/:

- pruk_az - Soubor se zdrojovým kódem (textem průkazek)
- pruk_dx - skript, ve kterém se nastaví počet průkazek, první čárový kód atd.

Komentář k úpravě skriptu (viz obr):

- číslo prvního kódu viz řádek v oddílu Parameters,
- číslo za st= znamená číslo prvního kódu
- ve skriptu po něm po něm následuje #edit – start value / numbering počet stránek viz řádek začínající max= (číslo za max= znamená počet stran),
- poté následuje vysvětlivka # edit – max N
- Kateg - se používalo dřív, dnes je možno ignorovat

Po dokončení práce je nutné nastavit číslo prvního kódu pro další tisk!!!



Tisk: Pro tiskárnu Samsung scx-4200 pro papír s použitou gramáží je nutné vkládat papír po jednom do ručního podavače, jinak se zasekává. Je také dobré otevřít zadní kryt tiskárny – vytištěné paíry vylézají zadem a nemusí se při tisku tolik ohýbat, a pak se tolik nekroutí.

Papír Použitá gramáž: 160, může být i 120 (když se laminuje)

From:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/ - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/knihovna_jabok:tisk_carovych_kodu_a_prukazu

Last update: **2016/10/24 11:33**